



## GNS PERSONAL MANUAL DE EMPRESAS RURALES

Oficinas - Solano López 1420a - CP 11600  
Soporte - Solano López 1415 - CP 11600  
Montevideo, Uruguay  
Tel: 0800 1890  
Tel.: + 598 2 614 9486  
[www.gns-software.com](http://www.gns-software.com)

Cuando la empresa es rural, se deben de definir varios parámetros en diferentes partes del sistema, estos constan de 4 pasos, **el primero** es configurar si la empresa es Con-Explotación o Sin Explotación y la cantidad de Hectáreas con explotación o sin explotación (En caso que corresponda).

Esto se hace desde Empresa-Datos de Empresa.

Localidad:	MONES QUINTELA
Email:	soporte@gns-software.com
Telefono:	24870086
Fax:	999999
Contacto de Empresa:	Juan Perez
Actividad de la Empresa:	Empresa Rural
Inicio de Actividad MTSS:	31 / 07 / 1999
Tipo de Aporte:	3 - Rural
Tipo de Contribuyente:	3 - Empresa Rural S.A.
Explotación Agropecuaria:	1 - Con Explotación
Ha. Coneat Con Exp.:	1700
Ha. Coneat Sin Exp.:	

- También se debe ingresar las **Hectáreas Coneat**, esto también lo ubicamos en el Menú Empresas en Datos de la Empresa.

**Hectáreas Coneat** = a la cantidad de Hectáreas Reales x el Índice Coneat, aquí de debe de poner lo que aparece en el boleto de Pago al BPS

SA			
NUMERO DE CONTRIBUYENTE	NUMERO DE EMPRESA	NUMERO DE OBRA	
	00000		
<b>Exclusivo para obras por contrato</b>		<b>Exclusivo aportación RURAL</b>	
NOMBRE O DENOMINACION CONTRATISTA(O SUBCONTRATISTA)		PADRONES DECLARADOS	
NUMERO DE CONTRIBUYENTE	NUMERO DE EMPRESA	Has. CONEAT explotadas	1290.23
		Has. CONEAT no explotadas	0.0

## Paso seguido debemos de configurar el Aporte Patronal.

Para esto entramos al Menú de Herramientas y dentro a Configurar liquidaciones, allí vamos a la tercer solapa llamada "Aportes Patronales de Liquidación", allí agregaremos el Aporte patronal Rural (**PAT\_APORUR**) y el Impuesto Mevir (**PAT\_Mevir**). También agregaremos en caso de corresponder el valor **Pat\_ApoRurNoExp**, el cual corresponde al aporte patronal rural por No explotación.

Para ello deberemos habilitar la opción de aportes generales del mes, y una vez hecho esto, agregamos los aportes correspondientes:



Configurar Liquidaciones - Mensualidad

Tipo de Liquidaciones    Conceptos para Liquidaciones    Aportes Patronales de liquidación

Aportes Patronales:

Aportes Generales del Mes: (NO asociados con la liquidación)

Codigo	Nombre
VCMRur	Valor Cuota Mutual Rural

Codigo	Nombre
PAT_ACRE	Acrecimiento Rural
PAT_APORUR	Aporte Patronal Rural
PAT_Mevir	Impuesto Mevir para Rurales



Luego, Seleccionaremos la solapa que corresponda (Según liquidemos por mes, jornal, quincena) y le configuraremos el Valor de la cuota mutual para cálculo de complemento de cuota mutual (CCM) en caso que corresponda. Si liquidamos en mensualidad allí cargaremos el valor **VCMRur**.

Paso 1. Seleccionamos la solapa Tipos de liquidaciones y marcamos la liq. Correspondiente:

Empresas Datos Basicos Empleados Informes Utilidades Herramientas Modulos Ventana Registro

primero atras siguiente ultimo nuevo guardar modificar eliminar imprimir actualizar calc salir

### Configurar Liquidaciones : 1 - Mensualidad

Tipo de Liquidaciones    Conceptos para Liquidaciones    Aportes Patronales de liquidación

**Empleados**

- Fichas
- Contratos
- Legajo
- Costos

**Sueldos**

- Liquidaciones
- Recibos
- Licencias
- Retenciones
- Adelantos

Tipos Liquidación	
Nº	Tipo Liquidación
1	Mensualidad
2	Jornales
4	Aguinaldos
5	Licencia
6	Liquidación Final
7	SinLiq
8	Reliquidaciones

**Nombre**  
Mensualidad

Especial

**Código de BPS**  
1 - Monto imponible mensual

Asociada con el empleado

Asociada a Todos

Asociada a grupo:

Selec. Tipo de Filtro: [Predefinidos]

= [Ninguno]

Paso 2. Cargar el aporte correspondiente.

GNS Personal®, Empresa Actual: Demo Rural - Versión : 3.85 Mejora 39 - [Configurar Liquidación]

Empresas Datos Básicos Empleados Informes Utilidades Herramientas Modulos Ventana Registro

primero atras siguiente ultimo nuevo guardar modificar eliminar imprimir actualizar calc salir

### Configurar Liquidaciones : 1 - Mensualidad

Tipo de Liquidaciones Conceptos para Liquidaciones Aportes Patronales de liquidación

**Aportes Patronales:**

Código	Nombre
VCMRur	Valor Cuota Mutual Rural


**Aportes Generales del Mes: (NO asociados con la liquidación)**

Código	Nombre
PAT_ACRE	Acrecimiento Rural
PAT_APRUR	Aporte Patronal Rural
PAT_Mevir	Impuesto Mevir para Rurales

Si liquidamos en jornales extrapolamos el caso a esa liquidación. En el caso de liquidar por quincena se deberá cargar en la segunda quincena.

En el caso que necesitemos aportar Cuota mutual para titulares o cónyuges colaboradores con hasta 5 dependientes deberemos incluir su vínculo funcional dentro del valor llamado **VFAPoPatOpc**.

Para ello vamos a datos básicos/configuración de conceptos. Botón Valores y Funciones.



Conceptos

Valores y Funciones

Código

Nombre Sueldo Básico

Nom. Reducido Sueldo Básico

Tipo Dato 4-Calculado (Toma el Resultado de una Formula)

Tipo Operación S-Suma

Gravado  Cod. BPS 1 - Monto imponible mensual

Tipo-Retención

Redondeo Gral. ### Moneda \$-Pesos Uruguay

Formulas

Otras configuraciones

Cantidad: Redondeo ###

Una vez allí, desplegamos los valores hasta ubicar el que necesitamos:





El último paso será la liquidación del titular que debe estar cerrada pero vacía. Ya que en nómina aparece con monto cero.

GABRIEL . GONZALES P.    01 / 2017    Bloquear Mes

Buscar :    Filtros Avanzados

Contrati	Apellidos	Nombres	Sueldo / Jornal / Hora	Tipo de Remun.
1	GONZALES PEREZ	GABRIEL	.	Mensual
2	CACERES FERNANDEZ	JULIO FABIAN	700.	Jornalero
3	OLIVERA	JULIANA	11966.08	Mensual
4	HERNANDEZ	ENRIQUE	18500.	Mensual
5	PENZA	MARIA	720.	Jornalero
6	ARTIGAS	LORENA	18250.	Mensual
7	RODRIGUEZ	MARIANA	16000.	Mensual

Cargar Conceptos  
Emitir Recibo...

VISUALIZAR

- Liquidaciones
- Retenciones
- Licencias

Mensualidad 

Haberes

ID	Nombre del Concepto	Detalle de Haberes	Monto

**Nota:** Debe de tener los valores de la UR en cada mes.



Los valores y funciones actualizados pueden descargarse desde [AQUÍ](#):

**Nota:** El aporte mínimo Patronal está establecido por **BPS** y puede consultarse en:

[http://www.bps.gub.uy/848/sector\\_rural.html](http://www.bps.gub.uy/848/sector_rural.html)

Además se puede descargar la herramienta de configuración de empresas rurales desde [AQUÍ](#):

La misma realiza todas las configuraciones anteriormente mencionadas.

### **NOTA IMPORTANTE:**

LA UTILIDAD ES EXCLUSIVAMENTE PARA EMPRESAS NUEVAS, CREADAS DESDE CERO. SU EJECUCIÓN EN UNA EMPRESA YA CREADA Y CON DATOS CARGADOS PUEDE GENERAR LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN.

\*\*\*\*\*FIN\*\*\*\*\*