

GNS software®

GNS PERSONAL

MANUAL DE AGUINALDOS

Oficinas - Solano López 1420a - CP 11600

Soporte - Solano López 1415 - CP 11600

Montevideo, Uruguay


Tel: 0800 1890

Tel.: + 598 2 614 9486

www.gns-software.com

Para poder liquidar este tipo de Liquidación, antes de dirigirnos a Liquidaciones se debe de realizar un paso previo para que nos aparezca la Solapa de Aguinaldo.

El mismo consiste en ir al menú Herramientas/Calendario de Pagos.




En primer lugar debe seleccionar el año a afectar, posterior se posiciona en la solapa “Tipos de liq. Generales”.

En el campo **Seleccionar Tipo de Liquidación**, verificar que se tenga establecida la opción Aguinaldos.


Luego debemos seleccionar el mes en el cual se desea aplicar dicha liquidación y presionar la flecha hacia abajo para ingresar la configuración hacia el calendario.

Posterior a ello el mes, quedará pintado del color de referencia que tiene a la derecha del nombre del tipo de liquidación y por último debe dar Guardar.



Mes	Tipo de Liquidación
Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	Aguinaldos
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	Aguinaldos

Pronto esto estamos en condiciones de dirigirnos al menú Empleado/Liquidaciones, donde podremos comenzar con la liquidación.



Dependiendo del mes que hayamos pintado en el Calendario de Pagos, es en qué mes nos aparecerá la solapa, como lo muestra la imagen.



The screenshot shows the GNS Personal software interface with the 'Liquidaciones' tab selected in the sidebar. The main grid displays employee data:

Contrato	Apellidos	Nombres	Sueldo / Jornal / Hora	Tipo de Remun.
1_2 GONZALES	GABRIEL		100000.	Mensual
1_1 GONZALES	GABRIEL		4800.	Mensual
2 DE LA VEGA	GABRIEL		20000.	Mensual
3 PUENTES	MARIA		1200.	Jornalero
4 ORTEGA	SILVIA		125.	Jornalero
5 HERNANDEZ	ANA		640.	Jornalero
6 FRANCO	SUSANA		.	Destajista
12 FERNANDEZ	GUSTAVO		23500.	Mensual
900 LEYES	FLORENCIA		.	Mensual

The sidebar on the right includes the following options:

- Cargar Conceptos
- Emitir Recibo...
- VISUALIZAR
- Liquidaciones (selected)
- Retenciones
- Licencias
- Mensualidad (with a lock icon)
- Aguinaldos (with a lock icon)

Posicionados en la solapa de Aguinaldos, se debe presionar cargar conceptos, allí elegimos si queremos cargar los conceptos para un empleado o a todos.



Una vez realizado lo mencionado anteriormente, ya nos liquidará el Aguinaldo, donde nos traerá los conceptos correspondientes.

Haberes		Cantidad	Valor	Total Calculado
ID	Nombre del Concepto	Detalle de Haberes	Monto	
13	Aguinaldo		11083.33	

Descuentos		Total de HABERES	11083.33
ID	Nombre del Concepto	Detalle de Descuentos	Monto
6	Aporte Jubilatorio	15 % de 11083.33	1662.5
9	FRL	0.125 % de 11083.33	13.85
5	Seguro x Enfermedad	3 % de 11083.33	332.5
74	Adicional Sist. Nac. Int. de Salud	0 % de 11083.33	.
67	I.R.P.F.		

Total de DESCUENTOS 2008.85

Liquido a Cobrar 9074.48

Haberes		Cantidad	Valor	Total Calculado
ID	Nombre del Concepto	Detalle de Haberes	Monto	
13	Aguinaldo	Detalle de Haberes	1083.33	

En caso de tener alguna duda o querer saber sobre el cálculo que realiza el sistema, podremos ver el Detalle del Cálculo, para eso debemos seleccionar el concepto, y dar clic derecho “**Ver Detalle de Cálculo**”.

Este nos mostrará el cálculo que realizó el sistema para llegar al importe a liquidar, visualizando por un lado la solapa Liquidaciones, con el nombre de la liquidación y el monto total de ella, y la solapa Detalle de Liquidación donde se podrá visualizar el contenido (detalle de conceptos), de la liquidación en la cual se posicionó.

Ejemplo: Si en la Solapa Liquidaciones quiero saber que se liquidó en el mes de Diciembre ejemplo, al cambiarme a la solapa Detalle de Liquidación me mostrará lo que se liquidó en ella

Detalle del Cálculo de Aguinaldo		
2 GABRIEL DE LA VEGA		
Mes de Liquidación de Aguinaldo Desde: 01/12/2016 Hasta: 31/05/2017 06 / 2017		
Liquidaciones		Detalle de Liquidación
Mes	Liquidación	Total
► 12 - 2016	Mensualidad	16500
01 - 2017	Mensualidad	16500
02 - 2017	Mensualidad	17000
03 - 2017	Mensualidad	17000
04 - 2017	Mensualidad	17000
05 - 2017	Mensualidad	49020

Detalle del Cálculo de Aguinaldo		
2 GABRIEL DE LA VEGA		
Mes de Liquidación de Aguinaldo Desde: 01/12/2016 Hasta: 31/05/2017 06 / 2017		
Liquidaciones		Detalle de Liquidación
Cod	Nombre	DetalleLiq Nominal
SB	Sueldo Básico	1 x 15000 15000
ANT	Pri. X Anti.	10 % de 15000 1500

Es importante cerrar la liquidación de Aguinaldo para así luego poder emitir el recibo correspondiente.

Para cerrar la liquidación debemos presionar el candado



En caso de querer cerrar todas juntas se presiona Ctrl + Alt + Clic sobre el candado.

Una vez cerramos se visualizará de la siguiente forma



FIN